

De danske tofarvede Christian X frimærker 1918-1933

7


Medaillontrykplade 4

Medaillontrykplade 4

Denne trykplade blev anvendt til i alt 9 tryk i perioden 1920-21

Settingnummer	Fabrikationsnummer	Tryk	Antal undersøgte helark
Setting 4.1	159-X	70 ø I	9
	157-Y	50 ø V	3
Setting 4.2	157-Y	50 ø V	
	157-X	70 ø II	ingen
	155-X	35 ø V	2
Setting 4.3	163-X	50 ø VI	5
	168-C	70 ø III	ingen
Setting 4.4	172-K	35 ø VII	2
Setting 4.5	172-K	50 ø VII	3
	172-K	30 ø VII	4

Afbildning af pladefejl i plade 4 - oprindelige




Afbildning af pladefejl i plade 4 - fra 35 ø V som ikke udskiftes



Afbildning af pladefejl i plade 4 - fra 35 ø V som udskiftes



Afbildning af pladefejl i plade 4 - fra 50 ø VI og senere




- a - betyder fra 50 ø VI
- b - betyder fra 35 ø VII
- c - betyder fra 50 ø VII
- d - betyder fra 30 ø VII

MEDAILLONPLADE 4 - setting 4.1

1	3	*	**			*	*		*		
		1A	4	1C	2			1B	1A		10
11		**			**			*		*	
		1A	1B	7		a	a	1C		a	20
21		**			**	**			kun *		
		1B			a		1C	2	70 ø II+	a	30
								**	fra *		
31	4		1B		a	a	1C	a	50 ø V	a	40
		*	**			**			fra *		
41	a	1C	a	1C	1B	1B	1A	1A	50 ø V	a	50
		*	*		*	**		*			
51	a			7	a	a	1A			7	60
			**	*	fra *	**			fra *		
61		7		a	50 ø V		3	a	50 ø V	4	70
			**	*		**		*	*		
71			1B	1A	1B	7	1C	7	a	1B	80
		*		**		**					
81		1A					a	1A	6	1A	90
		*			fra *	*		*			
91	4	2	7	4	50 ø V	a	a	a	6	a	100
					a					3	

Setting 4.2 - kliché nr. 56 udskiftes



I denne setting opstår en række klichéfejl (ialt 16 stk.) fra 35 ø V, måske allerede fra 70 ø II. Disse er markeret med **.

I setting 4.3 udskiftes kliché nr. 22, 29, 38, 41, 43, 73, 74, 76 og 87.

MEDAILLONPLADE 4 - setting 4.3

1	3	* 1A	* 4	1C	2	*	*	1B	1A	10
11	1A	*	1B	fra 50øVI 7	*	a	a	1C	*	20
21	fra 50øVI a	*			*	a	1C	fra 50øVI 2	fra 50øVI a	30
31	4		1B	fra 35øVII a	fra 50øVII a	1C	1B	*	1C	40
41	fra 50øVI	*	1C	1B	1C	1B	1A	1A	a	50
51	a	*		7	a	6	fra 35øVII 1A	*	fra 50øVII 7	60
61	7		*	a	a	*	3	fra 35øVII a	fra 50øVII	70
71	fra 35øVII	*		a	fra 30øVII 1B	a	1C	7	a	80
81	1A		ny fra 35øVII	*		fra 50øVI	*	1A	fra 50øVII 6	90
91	4	*	7	fra 35øVII 4	fra 50øVI a	a	a	6	a	100

Setting 4.4 - kliché nr. 6, 9, 27, 58, 69, 78, 87, 99 udskiftes

6 a 9 1C 27 1A 58 7* 69 a

Setting 4.5 -

kliché nr. 41 udskiftes

78 2 87 2 99 1C

41 a